

1. Software auf einem verbundenen Netzwerk installieren





Hier das gewünschte Netzlaufwerk eintragen, danach die Installation wie gewohnt beenden.

Beim ersten Aufstarten den Lizenzschirm normal ausfüllen

The screenshot shows a window titled 'Aktivierung von HEMAG' with a sub-header 'Lizenzinformationen'. The window contains the HEMAG.CH logo and a green box with the text 'Füllen Sie alle weissen Felde:'. Below this, there are two main sections: 'Kundeninformation' and 'Lizenzangaben'. The 'Kundeninformation' section includes fields for 'Anrede', '*Name', '*Vorname', '*Strasse', '*PLZ Ort', '*Land', '*Telefon', and 'Firma'. The 'Lizenzangaben' section includes fields for '*E-Mail', '*Lizenznehmer', and 'Persönlicher Code'. On the right side, there are buttons for 'OK', 'Abbrechen', and 'Lizenz erneuern'. Below these buttons, it says 'Gültig bis: 02.06.2030'.

OK drücken und freischalten,
dann vom zweiten PC aus das Programm auf dem Netzlaufwerk starten.
Sollte die Lizenzmaske erscheinen, im Menu auf Lizenzinformationen gehen –

The screenshot shows a window titled 'Rechner detail'. It contains three input fields: 'Rechner Identifikation' with the value '5F1834191948', 'Rechner Schlüssel' (empty), and 'Lizenzpfad' with the value 'M:\HEMAGCad'. A red circle highlights the 'Suchen' button next to the 'Lizenzpfad' field. At the bottom, there are buttons for 'OK' and 'Abbrechen'.

und den Lizenzpfad gleich einsetzen, wie bei der Installation.
Nach OK kommt man zurück in die Aktivierungsmaske, welche ausgefüllt sein sollte.